

機材・ソフト・費用

- 1) 機材 2010/8 に各支部に主に支部HP用に Let's note CF-S9 Windows7 を貸与
(支部の希望でプロジェクターになっている支部もあります)
 - ・この機種は Windows10 のアップデートした場合はサポート保証されません
Window 7 は 2020 年まではサポートされます。
 - ・配布当初は本部からの貸与でしたが今年度から支部備品になりました。2020 年のサポート終了後の貸与・支給はありません、なお廃棄は現地での実施を原則にしています
- 2) ソフト 上記貸与時に「ホームページビルダー 14」をインストールしています
- 3) 費用 本部より年間一支部 ¥36,000 が 5 月に支給されます (その他の必要経費は支部予算より使うことになります)

ただし、.htpasswd などのドットで始まるファイル名は UNIX では特別な意味を持つので OK

心構え・準備

- 1) いつでも引き継げるように作成方針を文書化してから取り掛かり、マニュアルを整備する
 - ・フォルダの構成の仕方とファイル・フォルダの命名法を決めておく
サーバの OS は UNIX です、ファイル・フォルダ名に使える文字が Windows とは異なるので下記の文字だけを使う方が無難です。
全角ではなく半角の 英小文字と数字、'-' (ハイフン)、'_' (アンダスコア)
※英大文字は× (Windows では大文字小文字を区別しないが UNIX では区別)
※空白も× (Windows では許されるが、UNIX では許されない)
 - ・画像ファイル (写真・イラスト・壁紙・ボタン等) は各々フォルダを作って収納
特に数人で共同作業を行う、作成者交替のときに役立つ
- 2) 写真・音楽・動画の掲載は十分注意して掲載する
コピーやリンクも著作権等でトラブルにならぬよう、著作権フリーか相手に必ず許可を取ってから掲載する、個人情報確認書が取れる場合は取っておく (地区委員等)
(行政の HP からの借用も必ず許可を得る)
- 3) 「アクセシビリティ」(障がい者・高齢者対策) に配慮した HP 作りをする
 - ・背景と文字のコントラストを強くする (モノクロ印刷でも字がつぶれる)
 - ・リンク部分の囲いを大きくする
 - ・画面の明滅は避ける

- 4) パスワードの必要な会員専用ページ Basic 認証方式で作成の事
(本部認証コードの流用は支部長より本部中山委員長 (hpcontact@shoai.ne.jp) へ申請)

技術面

- 1) 支部ページのサーバは松愛会本部に “shoai.ne.jp” で「支部 HP 用」エリアが用意されています
サーバの全体容量は 180GB です、1 支部に本番用とテスト用の 2 つのエリアがあります。両方合計で 6GB 以内で運用下さい
サーバの I D/P W は本部 HP 委員会で決める
支部に割り当てられているサーバのパスワードは、セキュリティ保護のため年 1 回変更
本部 HP 委員会が決めて通知する
- 2) HP の作成は「ホームページビルダー」が望ましいが、必ず「スタンダードモード」で作成する「かんたんモード (どこでも配置モード)」は見るディスプレイによって形がくずれたり重なったりする
- 3) サーバへの通信はホームページビルダー付属のソフトの FTP・FFTP は使用しない事
セキュリティ対策として暗号化して通信を行う「FileZilla」を使用の事
(使用説明は「支部 HP 責任者専用ページ」(後述)にあります)
- 4) 写真は前もってレタッチ (画質修正)・トリミングやリサイズ (縮小) を行っておく
写真のドラッグでの貼りつけは画像容量が縮小されないので要注意です。
(ホームページビルダーの画面で形を小さくしても実質容量は小さくなりません)
- 5) 写真はセキュリティ面と容量面からも、どのデジカメにもある Exif 情報を消去する
リサイズソフトとしてフリーの「リサイズ超簡単! Pro」があります、リサイズと同時に Exif 除去も行ってくれお勧めです
- 6) 支部 Top ページにはカウンタ (本部推奨) を設置する、またセキュリティポリシーを
掲示しておく
- 7) 画面サイズは 900~1000 画素で横スクロールバーが必要ないサイズにし、ワイドで
見やすく、かつ中型ディスプレイやスマホでも支障なく見えるサイズにする
- 8) 動画は松愛会サーバは容量が限られるので、“YouTube” (著作権に厳格) を利用し
リンク対応する

- 9) 画面をフレーム構造にしない（お気に入りが適切に出来ない）、それに代わるスタイルシート（CSS）をなるべく使用する、テーブルの役目も出来て使用が望ましい
- 10) 他者からのリンクは、必ず相手の許可を取り自支部の HP に入り込まないように「別ウィンドウ」で表示の事

情報・連絡・作業

- 1) 支部 HP 委員向けに本部 HP 委員会からの情報を本部トップページ「会員ページ」の中に「支部ホームページ責任者専用ページ」が用意されています
主な内容は下記のとおりです
【全国ホームページ責任者会議 関連資料】
- ・過去の全国 HP 責任者会議の資料
 - ・Basic 認証 支部設置サンプル
- 【FileZilla 資料】
- ・FileZilla のインストール手順
 - ・FileZilla の設定と使い方
- 【ホームページ作成参考資料】
- ・CSS の設置方法 ・パンくずリストの作り方 ・音声読み上げの全文検索対応
 - ・HP のアクセス解析ツール（GoogleAnalytics）
- 2) 支部 HP 責任者は本部の「全国の同好会」ページの内容に改変があったら場合は「全国の同好会」ページ下段の「同好会掲載内容のメンテナンスはこちら」から内容変更項目を記入通知を行う
- 3) 本部 HP の Top ページで支部紹介写真を毎月 1 日に更新しています。当番該当支部の予定月は本日配布の書類にあります、集合写真ではなく動きのある写真を紹介ください、該当支部には詳細を当番前月に連絡します
- 4) 支部専用メールアドレスやメーリングリストが付与可能です、hpcontact@shoai.ne.jp に申請下さい
- 5) ・支部 HP 責任者間のメーリングリスト（ML） hpmembers@shoai.ne.jp
・本部 HP 委員への相談・連絡・意見はメール hpcontact@shoai.ne.jp

以上